



## MANUAL DE CONFIGURACIÓN CORREO EN CUENTAS OUTLOOK - WINDOWS

Pasos a seguir para configurar en una cuenta de outlook:

Primero seleccionamos la opción Archivo o donde aparezca su opción a ingresar a la configuración de Correo en Outlook:




Luego saldrá la pantalla donde muestra las opciones si gusta Ingresar una nueva o ver sus cuentas configuradas.



Seleccionamos la opción  
“AGREGAR CUENTA”


Para poder configurar la  
cuenta que desees, ya sea,  
personal, trabajo o  
cualquier negocio.

Dentro de una nueva cuenta se prosigue por ver la configuración de la cuenta:



Acá ingresa los datos  
necesarios o requeridos por  
Outlook como NOMBRE,  
CORREO ELECTRÓNICO y  
CONTRASEÑA.


Luego marcamos la opción  
“Configuración Manual o  
Tipos de Servidores  
Adicionales” y se luego se da  
Siguiente.



En la siguiente pestaña Aparecen todas opciones, pero se elige para continuar POP o IMAP

En la siguiente Pestaña es donde se debe colocar mas que todo la configuración del Correo, solo es de configurar con cuidado para que funcione correctamente

“EN LAS IMÁGENES SE UTILIZA UN CORREO DE EJEMPLO.”



Nombre: El deseado de su cuenta.

Correo electrónico a configurar.

Tipo de cuenta POP3 o IMAP.

Servidor de Correo Entrante: mail.sudominio

Servidor de Correo Saliente: mail.sudominio


Nombre usuario: Se coloca su correo electrónico.

Contraseña que corresponde a la cuenta.

Luego en esa misma ventana al lado inferior derecho aparece la opción “MAS CONFIGURACIONES”

Más configuraciones ...

Se ingresa y veremos el siguiente cuadro:




En la pestaña debe estar marcado la opción “Mi servidor de salida (SMTP) requiere autenticación”.

Es necesario para el reconocimiento de su cuenta y evitar algún problema.

Luego seguimos a la pestaña “AVANZADAS”

- MODO POP3:




El modo POP3 su Puerto de Entrada sería: 110

Los Puertos de Salida (SMTP): Se puede colocar tres puertos: 25, 465 o 587 donde se debe verificar cual funciona dependiendo de la Red de empresa o Casa.

El recomendado sería el Puerto 587.

No se debe activar el Cifrado SSL.

- MODO IMAP:



El modo IMAP su Puerto de Entrada sería: 143

Los Puertos de Salida (SMTP): Se puede colocar tres puertos: 25, 465 o 587 donde se debe verificar cual funciona dependiendo de la Red de empresa o Casa.


El recomendado sería el Puerto 587.

No se debe activar el Cifrado SSL.

Las demás opciones no es necesario hacer algún cambio.

Le damos aceptar y procedemos a darle siguiente en el cuadro de configuración y nos saldrá la Ventana de Configuración de la Cuenta de Prueba.

Donde veremos si la configuración esta correcta y nos saldrá correcta o Completada la conexión.



Listo puede utilizar su correo correctamente.