


## MANUAL DE CONFIGURACIÓN CORREO EN PROGRAMA THUNDERBIRD


Pasos a seguir para configurar una cuenta en Thunderbird:

Nos dirigimos a la Barra de Menú y elegimos la opción “Herramientas” y a la opción “Configuración de la cuenta”:



Aquí podemos ver las cuentas configuradas y sus características.

En la pestaña inferior izquierda, marcada en **ROJO** seleccionamos la opción “Añadir Cuenta de Correo”.



Luego se colocan los datos a configurar.

Se coloca nombre de Cuenta.

Correo electrónico a configurar con su Contraseña respectiva.

Se prosigue por ir a la opción CONTINUAR.

Cuando se pasa de Continuar, nos aparecerá el siguiente menú ingresando a la opción de Configuración Manual:

The screenshot shows a web-based configuration interface for email accounts. At the top, there are input fields for 'Su nombre' (Name) with the value 'PRUEBA', 'Dirección de correo' (Email) with 'info@admintek.net', and 'Contraseña' (Password) with masked characters. A checkbox for 'Recordar contraseña' (Remember password) is checked. Below this, a message states 'Configuración encontrada intentando nombres habituales de servidor' (Configuration found trying common server names). The main configuration area is a table with columns: 'Entrante' (Incoming), 'Nombre del servidor' (Server name), 'Puerto' (Port), 'SSL', and 'Identificación' (Authentication). It lists settings for IMAP (port 143) and SMTP (port 587), both using 'mail.admintek.net' as the server name and 'info@admintek.net' as the username. At the bottom, there are buttons for 'Obtener una nueva cuenta' (Get a new account), 'Config. avanzada' (Advanced config), 'Cancelar' (Cancel), 'Volver a probar' (Try again), and 'Hecho' (Done).

	Entrante	Nombre del servidor	Puerto	SSL	Identificación
Entrante:	IMAP	mail.admintek.net	143	Ninguno	Contraseña normal
Saliente:	SMTP	mail.admintek.net	587	Ninguno	Contraseña normal
Nombre de usuario:	Entrante:	info@admintek.net		Saliente:	info@admintek.net

En el Servidor Entrante se elige POP o IMAP.

Cuando se configura cuenta POP, los puertos cambian:

POP: Puerto 110 Servidor Entrante  
Servidor Saliente: Puede ser 25, 465 o 587.

Cuando se configura cuenta IMAP, los puertos correspondientes:

IMAP: Puerto 143 Servidor Entrante  
Servidor Saliente: Puede ser 25, 465 o 587.

- En los nombres del servidor tanto como "Entrante" como "Saliente" se coloca: mail.sudominio.
- Puertos como se explicó arriba.
- El SSL se recomienda dejarlo en "NINGUNO",
- Identificación de ambos: "CONTRASEÑA NORMAL"
- En el nombre de usuario se coloca el correo a configurar.

Luego le damos click a la opción volver a probar y verificar la configuración con éxito